

Инструкция по установке MOEX Trade SE

Системные требования

Минимальные системные требования:

- процессор Intel Core или совместимый с тактовой частотой от 1,4 ГГц;
- оперативная память 16 Гб, свободное место на диске 4 Гб;
- разрешение экрана от 1280x1024 с глубиной цвета от 32 бит;
- клавиатура, мышь;
- пропускная способность канала связи от 512 кбит/с на каждое рабочее место;
- операционная система Windows 10 и новее, Windows Server 2016 и новее, 32-х или 64-х разрядные версии;
- Microsoft Edge.

Рекомендуемые системные требования:


Данные системные требования необходимо учитывать на каждый запущенный на рабочем месте экземпляр программы.

- процессор Intel Core или совместимый с тактовой частотой от 2ГГц x 2 ядра;
- оперативная память 32 Гб, свободное место на диске 40 Гб для ведения журналов;
- разрешение экрана от 1920x1080 с глубиной цвета от 32 бит;
- пропускная способность канала связи от 10 Мбит/с на каждое рабочее место;

Установка программы


Чтобы установить терминал MOEX Trade SE выполните следующую последовательность действий:

1. Скопируйте инсталляционный файл **moex-se-номер_версии.exe** на жесткий диск компьютера.
2. Дважды щелкните значок сохраненного файла, чтобы запустить мастер установки. При этом появится окно выбора типа установки программы: для всех пользователей (требуется права администратора) или установка только для текущего пользователя.




Выберите тип установки и введите имя пользователя и пароль при необходимости.

3. Появится окно языка программы установки (язык интерфейса программы выбирается в самой программе, после ее установки). В зависимости от региональных настроек операционной системы диалоговое окно откроется или на русском, или на английском языке.




Выберите язык мастера установки и нажмите кнопку **ОК** для перехода к выбору папки.



Если другие версии программы ранее не устанавливались, то по умолчанию компоненты программы устанавливаются в директорию:

- для всех пользователей - **Program Files\MOEX\ Trade SE**
- для текущего пользователя - **Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Programs\MICEX\ Trade SE**

Если на компьютере уже установлены версии программы, то будет предложено произвести установку поверх старой версии, в ту же папку. Чтобы изменить папку для установки программы, нажмите кнопку **Обзор...** Появится стандартное окно **Обзор папок**, с помощью которого можно выбрать (создать) папку для установки. Подтвердив выбор папки, нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему окну.





Введите имя для папки с ярлыками программы в меню Пуск или выберите существующую группу. Можно установить флажок, чтобы не создавать папок и значков в меню Пуск. Нажмите кнопку **Далее** для перехода к окну выбора дополнительных задач.



6. Выберите дополнительные задачи, которые следует выполнить при установке терминала.


Установите флажок "**Модуль интеграции с НРД**" для установки этого модуля в составе терминала Trade SE. При необходимости удалить уже установленный модуль - снимите флажок в процессе переустановки терминала.

Установите флажок "**Модуль интеграции с НКЦ**" для установки этого модуля в составе терминала Trade SE. При необходимости удалить уже установленный модуль - снимите флажок в процессе переустановки терминала.



Выберите планируемый способ подключения - по выделенной сети, через Интернет, или посредством VPN, а также тип системы, к которой подключаетесь - боевая или тестовая. Выбор способа подключения и типа системы определяют набор параметров, используемых при соединении с Торговой системой. Параметры соединения и тип подключения могут быть изменены позднее, в настройках терминала. Нажмите кнопку **Далее**, после чего откроется диалоговое окно с выбранными опциями.





Нажмите кнопку **Завершить** и установка программы будет закончена. Если в этом окне установлен флажок **Запустить MOEX Trade SE**, то программа будет сразу же запущена.

Запуск программы

После завершения установки в меню **Пуск** в разделе **Программы** откройте **MOEX -> MOEX Trade SE**.

Обновление программы

Проверка наличия новой версии терминала происходит автоматически, во время каждой [процедуры регистрации в Торговой системе](#). В целях стабильности работы и доступности всех функций настоятельно рекомендуется устанавливать все предлагаемые обновления.

Удаление программы

1. В меню **Пуск** выберите пункт **Настройка** и откройте **Панель управления**.
2. Дважды щелкните значок **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных программ выберите **MOEX Trade SE** нажмите кнопку **Удалить** или **Заменить/Удалить**. При появлении диалогового окна следуйте указаниям для удаления программы.
4. Чтобы подтвердить необходимость удаления, нажмите **Да** или **ОК**.